

### - **Hardware und Systemvoraussetzung** [\(Instructions\)](#)

- GUZLE wurde für TouchPanels der Größe 15" (1024 X 768), bzw. 17, 19 - 27" optimiert.
- Alternativ kann GUZLE auch mit einem **normalen Monitor** betrieben werden. Bei dieser Konstellation benötigen Sie für die Bedienung eine Maus. Eine Tastatur, im optimalen Falle eine Wasser-/ spritzgeschützte Funktastatur ist für die administrativen Aufgaben (Gastwirt) in beiden Konstellationen erforderlich.

- Für den Betrieb von GUZLE empfehlen wir einen handelsüblichen, im optimalen Fall ein Stand-Allone TouchPanel mit integrierter Hardware (Audio Ein-/Ausgang), und einer Systemleistung eines aktuellen Office PC's (Stand 04.01.2012).

- Als Betriebssystem setzen wir entweder Windows XP (SP3, 32 Bit), Windows 7 (32/64 Bit) oder Windows 8 voraus. Unter Umständen ist GUZLE in Verbindung mit dem Kompatibilitätsmodus unter den aufgeführten Betriebssystemen in der (64 Bit) Version lauffähig. Eine Überprüfung auf die Lauffähigkeit auf Ihrem Betriebssystem empfehlen wir daher, mit einem Lauftest der DEMO/ Shareware- Version generell.

- GUZLE benötigt keine Installation.

Sprich, die Anwendung ist auf einem Externen Datenträger(min. USB 2.0), wie Festplatte oder USB- Stick lauffähig. Daher empfehlen wir, um die Mobilität Ihrer Jukebox zu gewährleisten, generell ein Ausführen dieser Anwendung auf eben solchen genannten externen Datenträger. Somit haben Sie Ihre Jukebox immer griffbereit dabei und können Ihre eigene Musiksammlung an einem x beliebigen PC abspielen. Zusätzlich empfehlen wir noch eine [Verschlüsselung](#) Ihres externen Datenträgers, um Ihre Musiksammlung vor Dritten, bzw. Diebstahl zu schützen.

---

- Funktionsbeschreibung / Bedienungsanleitung Guzle 1.0 -2.0

- F1: Info
- F2: Programm in den "nicht" abgesicherten Modus (1024 X 768) versetzen.

## Anleitung

Geschrieben von: Administrator

---

- F3: Programm in den "nicht" abgesicherten Modus (maximal Auflösung) versetzen.
  - F4: Programm in den abgesicherten Modus (1024 X 768) versetzen --> Einstellungen, sowie das Minimieren, Maximieren und beenden der Anwendung sind nicht erlaubt (Kiosk-Modus).
  - F5: Programm in den abgesicherten Modus (maximal Auflösung) versetzen --> Einstellungen, sowie das Minimieren, Maximieren und beenden der Anwendung sind nicht erlaubt (Kiosk- Modus).
  - F12: Programm beenden
- 
- Numerischer Zahlenblock 0-9:  
Mit einer diesen Tasten können durch einen Doppelklick (00, 11), zuvor definierte Jingle sofort eingespielt werden.
  - Pause-Taste:  
Pause
  - Pfeil links/rechts:  
Hier kann der der aktuell gespielte Titel wiederholt werden, bzw. der aktuell gespielte Titel übersprungen werden. Der nächste Titel aus der Playlist wird gestartet.
  - Entf./ delete- Taste:  
Es werden Titel aus der Playlist, von oben absteigend gelöscht.
  - ESC- Taste:  
Mittels dieser Taste wird die erneute Titelwahl- Systemsperre im Kiosk- Modus aufgehoben.
  - +/- Taste  
Lautstärkeregelung
  - Mottoveranstaltung:  
Es werden nur Titel über das zuvor definierte Genre gelistet.
  - Playlist laden/ speichern.

### **Ab Ver. GUZLE 1.2**

- QuickPlay- Funktion:  
Diese Funktion ermöglicht es nun, einen x- beliebigen Titel jederzeit in der Playlist auf "TOP" zu setzen.  
Dadurch soll eine viel höhere Flexibilität der aktuell laufenden Playlist erreicht werden.  
  
Es kann nun jeder, momentan passende Titel als "nächster" Titel abgespielt werden, ohne bestehende Playlisten- Einträge zu löschen, bzw. den  
aktuell gewünschten Titel einem Jingle zuzuordnen zu müssen. (Titel markieren, Einfügetaste)
- Zufällige Wiedergabe:  
Im Menüpunkt Einstellungen kann nun eingestellt werden, ab wann die Playliste automatisch, per Zufallsgenerator, aus einem x- beliebigen Genre mit wie vielen Titeln

## Anleitung

Geschrieben von: Administrator

---

automatisch gefüllt werden soll. Diese Funktion soll verhindern, dass die Playliste leer läuft. Sobald die eingestellten Grenzwerte erreicht sind, wird die Playliste automatisch, in Abhängigkeit der voreingestellten Wiederholungsmöglichkeiten des ein und desselben Titels mit „n“ Titeln gefüllt. Unabhängig davon, ob ein Motto voreingestellt ist, oder nicht.

Diese neue Funktion eignet sich daher auch sehr gut, um das Programm im Dauerbeschall-Modus auszuführen.

Z.B. Für Fitnessstudios, Kaufhäuser, etc. Die Playliste wird also niemals leer, ohne dass sich die Titel, wie zuvor definiert, wiederholen.

Ein zufälliges „Füllen“ der Playliste kann auch auf die Funktionstaste F9 gelegt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Playliste nach Bedarf, unabhängig von der Anzahl, der sich momentan in der Playliste befindlichen Titel, z. Bsp. aus dem zuvor ausgewählten Genre (Z.Bsp. Top10), auf Knopfdruck gefüllt werden kann. So kann z.B. je nach Bedarf, durch mehrmaliges Drücken der Funktionstaste „F9“ die Playliste mit „n“ Titeln aus seinem Lieblingsgenre per Zufall gefüllt werden.

---


### - **Quick Reference / administrativ (Gastwirt)**



- Das Programm startet und liest Ihre Genre- Ordner erst ein, wenn Sie nach dem Öffnen des Programms, in der Menüleiste auf START klicken, oder die Enter- Taste im GUI mit der Maus, bzw. auf Ihrem Touch-Panel bestätigen.

# Anleitung


Geschrieben von: Administrator



Hier, oder über die o.g. Funktionstasten kann die Auflösung eingestellt werden.

# Anleitung


Geschrieben von: Administrator



ist nicht möglich, das Motto als Zusatz zu konfigurieren. Bitte auf einem Desktop-Computer mit einem anderen Genre

# Anleitung


Geschrieben von: Administrator



wird die Playliste Ladenzubehörend gespeicherte Playliste geladen, oder eine neue Playliste erstellt

# Anleitung


Geschrieben von: Administrator



Markierter Titel als Jingle einem Shortcut zuweisen (Num. 00 - 99)


# Anleitung

Geschrieben von: Administrator



# Anleitung

Geschrieben von: Administrator



Originaldokument: [Screenshot des Settings-Fensters](#) (Bildgröße: 200x11024 Pixel) im GIF-Format im Ordner [Screenshots](#)



## Allgemeine Bedienung

Gesucht wird über das \*Joker\* Prinzip. Der zu suchende Eingabetext sucht über alle vorhandenen Titel nach diesem Suchmuster. Außer, es wurde vorab die Option

## Anleitung

Geschrieben von: Administrator

---

"Mottoveranstaltung" vorgewählt, dann wird natürlich nur in diesem Genre nach diesem Suchmuster gesucht.

Die gefundenen Suchmuster werden dann in der Titelliste aufgelistet.

Mit einem Doppel-Finger-Tipp auf einem TouchPanel oder einem Doppelklick der Maus, bzw. einer Markierung des Titels, mit einer anschließenden Betätigung des "Pfeil-Buttons", wird der gewünschte Titel der aktuellen Playliste hinten angefügt.

Bsp. Die Sucheingabe "marc" steht tatsächlich für "\*marc\*". Es werden alle Titel aufgelistet, in denen das Suchmuster gefunden wird.

# Anleitung

Geschrieben von: Administrator

