

GUZLE

In Bistros, Bars, Pubs oder in Ihrer Gaststätte.

Was ist GUZLE?



- Kurzbeschreibung der administrativen Einstellmöglichkeiten im "geschützten" Kiosk- Modus mittels Tastatur.

GUZLE ist eine Digitale Jukebox die es Ihnen ermöglicht, Ihren Gästen die Musikwahl des Abends selbst zu gestalten. Sie selbst müssen sich nicht mehr um die "Unterhaltung" zu sorgen und haben viel mehr Zeit für andere Dinge. Nie mehr komische Sprüche von Ihren Gästen, über das angeblich falsch gewählte Musikprogramm. Diese Frage können sie nun mit - "das ist Eure selbst gewählte Musik, die gerade läuft-", beantworten. Selbstverständlich haben Sie es nach wie vor selbst in der Hand, welche Titel und welche Genre Sie Ihrem Publikum zur Verfügung stellen.

Bei unseren Testinstallationen haben wir festgestellt, dass GUZLE bei den Gästen sehr positiv aufgenommen wird. Oftmals bilden sich sogar Schlangen vor dem Bedienterminal. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass durchschnittlich ein "gut durchwachsendes" Programm gewählt wurde. Sprich, es lief das Musikprogramm, das Ihr Publikum auch hören wollte.

Da die gewählten Titel in der Playlist eben einer strengen Hierarchie, einer guten alten Jukebox, von oben nach unten folgen, lohnt es sich auch manchmal für Ihre Gäste, sich etwas länger in Ihren Räumlichkeiten aufzuhalten wie vorgesehen, wenn

es sich noch lohnt, auf SEINE eigens gewählte Musik zu warten.

Selbstverständlich haben Sie nach wie vor das Zepter selbst in der Hand und können GUZLE wie folgt mittels Tastatur, welche Ihrem Publikum natürlich nicht zugänglich ist, wie folgt administrieren.

GUZLE benötigt **KEINE Installation**.

Das Zip- File auf einem beliebigen Datenträger entpacken... und loslegen.

- Einschränkung, der überhaupt zur Auswahl stehende Genre / Titel.
Sie selbst bestimmen, welche digitalisierten Lieder Sie Ihrem Publikum überhaupt zur Verfügung stellen.
- Playlisten- Einträge löschen.
In der Playlist sind gewählte Titel vorhanden, die Sie Ihrem Publikum nicht mehr zuordnen können, der Gast (Gästegruppe), der diese Titel gewählt hat, hat Ihr Lokal bereits verlassen.
- Einzelne Titel überspringen (Löschen).
- Selbiger Titel wiederholen.
- Pause
- 10 Jingle Ihrer Wahl auf Tastendruck einspielen.
Ein aktueller Titel, von dem Sie wissen, dass er bei dem jetzigen Publikum gut ankommt (z.Bsp Fasching, Top10).
- Lautstärkeregelung.
- Hintergrund Grafik-Logo selbst gestalten.
- Mottoveranstaltung.
Sie möchten z.Bsp eine 80er Party veranstalten. Vorab können Sie einstellen, aus welchem Genre sich Ihre Gäste überhaupt Titel suchen, bzw. auswählen können.
- Playlisten Speichern / Laden
Hier können sie sich eine eigene Playliste zusammenstellen, welche Sie dann bei Bedarf "Laden" können.
Eine Playliste nach Ihrem Geschmack von der Sie denken, sie sei für den jeweiligen Abend und Ihr Publikum passend.
- Anzahl der Titel, welche in einem bestimmten Zeitraum hintereinander gewählt werden dürfen.
Diese Einstellmöglichkeit sollen verhindern, dass sich eine und dieselbe Person die Playliste nur nach seinem Geschmack "füllt".
- Anzahl der selben Titel, die hintereinander wieder gewählt werden dürfen.
Diese Einstellmöglichkeit soll verhindern, dass ein und der selbe Titel mehrmals hintereinander gewählt werden kann.
- QuickPlay Funktion / Jeder gewünschte Titel kann sofort abgespielt werden.
Ein aktuell gewünschter Titel kann jederzeit der Playlist auf "Top" eingefügt werden.

- Zufällige Wiedergabe
Eien nahezu leer laufende Playliste kann über diese Funktion per Zufallsgenerator aus jedem x- beliebigen Genre ab- und mit „n“ Titeln gefüllt werden.
Die soll verhindern, dass die Playliste jemals leer läuft. Somit ist eine Dauerbeschallung gewährleistet.
- **Kurzbeschreibung für den privaten, "nicht geschützten" Modus.**
 - In diesem Modus kann GUZLE minimiert, bzw. beendet werden.
 - Es gelten keinerlei Einschränkungen, wie die Beschränkung der Wiederwahl desselben Titels, bzw. einer Zeitlicher Sperre nach "n" gewählten Titeln.
 - Standard- Vorgaben für den anschließenden "geschützten Modus", wie Einstellungen, Hintergrund, Wahl einer Mottoveranstaltung u.s.w. können definiert werden.

Änderungen ab Version 1.2 vom 22.09.2012

- **QuickPlay- Funktion: Ver. 1.2**

Diese Funktion ermöglicht es nun, einen x- beliebigen Titel jederzeit in der Playlist auf "TOP" zu setzen.
Dadurch soll eine viel höhere Flexibilität der aktuell laufenden Playlist erreicht werden.

Es kann nun jeder, momentan passende Titel als "nächster" Titel abgespielt werden, ohne bestehende Playlisten- Einträge zu löschen, bzw. den aktuell gewünschten Titel einem Jingle zuzuordnen zu müssen.

- **Zufällige Wiedergabe: Ver. 1.2**

Im Menüpunkt Einstellungen kann nun eingestellt werden, ab wann die Playliste automatisch, per Zufallsgenerator, aus einem X- Beliebigen Genre mit wie vielen Titeln automatisch gefüllt werden soll.

Diese Funktion soll verhindern, dass die Playliste leer läuft. Sobald die eingestellten Grenzwerte erreicht sind, wird die Playliste automatisch, in Abhängigkeit der voreingestellten Wiederholungsmöglichkeiten des ein und desselben Titels mit „n“ Titeln gefüllt. Unabhängig davon, ob ein Motto voreingestellt ist, oder nicht.

Diese neue Funktion eignet sich daher auch sehr gut, um das Programm im Dauerbeschall- Modus auszuführen. Z.B. Für Fitnessstudios, Kaufhäuser, etc. Die Playliste wird also niemals leer, ohne dass sich die Titel wiederholen. Ein zufälliges „Füllen“ der Playliste kann auch auf die Funktionstaste F9 gelegt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Playliste nach Bedarf, unabhängig von

der Anzahl, der sich momentan in der Playliste befindlichen Titel, z. Bsp. aus dem Zuvor ausgewählten Gere Top10, auf Knopfdruck gefüllt werden kann. So kann z.B. je nach Bedarf, durch mehrmaliges Drücken der Funktionstaste „F9“ die Playliste mit „n“ Titeln aus seinem Lieblingsgenre gefüllt werden.

- **Hardware und Systemvoraussetzung**

- GUZLE wurde für TouchPanels der Größe 15" (1024 X 768), bzw. 17, 19" (1280 X 1024) optimiert.
 - Alternativ kann GUZLE auch mit einem normalen Monitor betrieben werden. Bei dieser Konstellation benötigen Sie für die Bedienung eine Maus. Eine Tastatur, im optimalen Falle eine Wasser-/ spritzgeschützte Funktastatur ist für die administrativen Aufgaben in beiden Konstellationen erforderlich.
 - Für den Betrieb von GUZLE empfehlen wir einen handelsüblichen, im optimalen Fall ein Stand-Allone TouchPanel mit integrierter Hardware (Audio Ein-/Ausgang), und einer Systemleistung eines aktuellen Office PC's (Stand 04.01.2012).
 - Als Betriebssystem setzen wir entweder Windows XP (SP3, 32 Bit) oder Windows7 (32 Bit) voraus. Unter Umständen ist GUZLE in Verbindung mit dem Kompatibilitätsmodus unter den aufgeführten Betriebssystemen in der (64 Bit) Version lauffähig. Eine Überprüfung auf die Lauffähigkeit auf Ihrem Betriebssystem empfehlen wir daher, mit einem Lauftest der DEMO- Version generell.
 - GUZLE benötigt keine Installation. Sprich, die Anwendung ist auf einem Externen Datenträger(min. USB 2.0), wie Festplatte oder USB- Stick lauffähig. Daher empfehlen wir, um die Mobilität Ihrer Jukebox zu gewährleisten, generell ein Ausführen dieser Anwendung auf eben solchen genannten externen Datenträger. Somit haben Sie Ihre Jukebox immer griffbereit dabei und können Ihre eigene Musiksammlung an einem x beliebigen PC abspielen. Zusätzlich empfehlen wir noch eine Verschlüsselung des externen Datenträgers, um Ihre Musiksammlung vor Dritten, bzw. Diebstahl zu schützen.
-

- **Funktionsbeschreibung / Bedienungsanleitung**

- F1: Info
- F2: Programm in den "nicht" abgesicherten Modus (1024 X 768) versetzen.

- F3: Programm in den "nicht" abgesicherten Modus (1280 X 1024) versetzen.
- F4: Programm in den abgesicherten Modus (1024 X 768) versetzen --> Einstellungen, sowie das Minimieren, Maximieren und beenden der Anwendung sind nicht erlaubt.
- F5: Programm in den abgesicherten Modus (1280 X 1024) versetzen --> Einstellungen, sowie das Minimieren, Maximieren und beenden der Anwendung sind nicht erlaubt.
- F12: Programm beenden

- Numerischer Zahlenblock 0-9:
Mit ein diesen Tasten können durch einen Doppelklick (00, 11), zuvor definierte Jingle eingespielt werden.
- Pause-Taste:
Pause
- Pfeil nach links/rechts:
Hier kann der der aktuell gespielte Titel wiederholt werden, bzw. der aktuell gespielte Titel übersprungen werden. Der nächste Titel aus der Playlist wird gestartet.
- Entf./ delete- Taste:
Es werden Titel aus der Playlist, von oben absteigend gelöscht.
- ESC- Taste:
Mittels dieser Taste wird die erneute Titelwahl- Systemsperre aufgehoben.

- **QuickPklay- Funktion ab Ver. 1.2**

Ein in der Titelliste markierter Titel kann mittels der „Einf“- Taste in der aktuellen Playliste auf „Top“ gesetzt werden. Dieser Titel wird dann als nächstes gespielt.

Diese Funktion sollte im gesicherten Kiosk- Modus nicht allzu oft genutzt werden, da sie der grundfunktion dieses Programms „Jukebox“ widerspricht. Je öfter diese Funktion angewandt wird, desto länger muss der Gast auf seinen gewählten Titel warten.

- **Zufällige Wiedergabe ab Ver. 1.2**


In den Einstellungen kann festgelegt werden, ab wann und mit wie viel Titeln eine zu neige gehende Playliste automatisch mittels Zufallgenerator gefüllt werden soll.

Diese Funktion kann unabhängig von von der Funktion Motto Veranstaltung gewählt werden.

- Das Programm startet und liest Ihre Genre- Ordner erst ein, wenn Sie nach dem Öffnen des Programms, in der Menüleiste auf START klicken, oder die Enter- Taste im GUI mit der Maus, bzw. auf Ihrem Touch-Panel bestätigen.



- Hier, oder über die o.g. Funktionstasten kann die Auflösung eingestellt werden.



- Mit dem Register Mottoveranstaltung kann vorab, oder während das Programm gerade läuft ein Genre ausgewählt werden. GUZLE listet dann nur das zuvor definierte Genre auf. Eine Suche über alle Genre ist nicht möglich.



- o Playliste Laden/ Speichern
Hier kann eine zuvor gespeicherte Playliste geladen, oder eine neue Playliste erstellt werden.



- Markierter Titel als Jingle einem Shortcut zuweisen (Num. 00 - 99)



- Einstellungen

In diesem Fenster kann eingestellt werden, wie viele Titel hintereinander und mit welchem Abstand ein Titel wieder gewählt werden darf.


Dies soll verhindern, dass sich ein und dieselbe Person die Playliste nach belieben füllt. Sobald eine zu schnelle Titelwahl in einer bestimmten Zeit, Ihrer zu vor eingestellten Beschränkung erfolgt, sperrt das Programm automatisch für ca. drei Minuten eine erneute Wiederwahl, mit einem Hinweisfenster und einem rot eingefärbten Logo links oben.

Werden weniger Titel hintereinander ausgewählt, wie von Ihnen vordefiniert, dann wird der interne Zähler der Titelwahl, in kürzeren Zeitabständen zurückgesetzt.

Dies soll wiederum verhindern, dass bei weniger Publikum, die Playliste effektiver (schneller) gefüllt werden kann.

Selbstverständlich können Sie diese Sperre jeder Zeit mittels der "ESC"- Taste aufheben.

Hier werden auch die Einstellungen für die Zufällige Wiedergabe vorgenommen.



- Hintergrund
Hier können Sie eigene Hintergrundbilder vorwählen, die Sie zuvor im (.gif) - Format im Ordner /bin/Image, mit einer Größe von min. 1990 X 1200 abgelegt haben.



- **Allgemeine Bedienung**

Gesucht wird über das *Joker* Prinzip. Der zu suchende Eingabetext sucht über alle vorhandenen Titel nach diesem Suchmuster. Außer, es wurde vorab die Option "Mottoveranstaltung" vorgewählt, dann wird natürlich nur in diesem Genre nach diesem Suchmuster gesucht.

Die gefundenen Suchmuster werden dann in der Titelliste aufgelistet. Mit einem Doppel-Finger-Tipp auf einem TouchPanel oder einem Doppelklick der Maus, bzw. einer Markierung des Titels, mit einer anschließenden Betätigung des "Pfeil-Buttons", wird der gewünschte Titel der aktuellen Playliste hinten angefügt.

Bsp. Die Sucheingabe "marc" steht tatsächlich für "*marc*". Es werden alle Titel aufgelistet, in denen das Suchmuster gefunden wird.



- GUZLE durchsucht NICHT Ihre Festplatten nach geeigneten Abspielformaten und weist diese automatisch den entsprechenden Genre zu. Sie selbst sind von Anfang an dafür verantwortlich, welcher Titel im welchem Genre von Ihren Gästen gefunden, bzw. aufgelistet wird.
- Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre CD -Musiksammlungen während der Digitalisierung (CD- Ripper) zu normalisieren, damit ein immer gleich bleibender Lautstärkepegel gewährleistet ist.
- Selbstverständlich "rippen" Sie nur "Ihre", legal erworbenen CD- Sammlungen.

GUZLE
Schramberg, den 23.09.2012